

Jmenné prostory

- [Vytváření jmenných prostorů](#)
 - [Příklady](#)

Vytváření jmenných prostorů

Nemusíte vytvářet obory názvů samostatně; jednoduše vytvořte stránky s dvojtečkami v názvu [stránky](#). Token za posledním dvojtečkou bude název samotné stránky, zatímco všechny ostatní tokeny jsou jmenné prostory. Všechny jmenné prostory použité ve vašem názvu stránky, které již neexistují, DokuWiki vytvoří automaticky.

Obor názvů lze vytvořit ve správci médií poté, co vyberete soubor v místním počítači a přidáte **name:** (hledaný obor názvů) těsně před název mediálního souboru a poté kliknete **upload**. To vytvoří za běhu jmenný prostor (složku) pro souborové médium, viditelný po aktualizaci oken.

V DokuWiki jsou stránky vytvářeny jako v každé jiné wiki. Jednoduše vytvořte odkaz na neexistující stránku, následujte tento odkaz a klikněte na Vytvořit tuto stránku. Viz také [Přidávání stránek](#).

Příklady

Příklady:	
Příklad .example .: Příklad	odkazuje na stránku „příklad“ v aktuálním oboru názvů.
:příklad	odkazuje na stránku „příklad“ v kořenovém jmenném prostoru.
..example ...: Příklad .: ... Příklad	odkazuje na stránku „příklad“ v nadřazeném oboru názvů
wiki: příklad	odkazuje na stránku „příklad“ ve jmenném prostoru „wiki“. Jmenný prostor „wiki“ je umístěn pod kořenovým oborem názvů.

Příklady:	
ns1: ns2: example : ns1: ns2: example	odkazuje na stránku „příklad“ v oboru názvů ns2. Jmenný prostor ns2 je umístěn pod jmenným prostorem ns1; obor názvů ns1 je umístěn pod kořenovým oborem názvů.
.ns1: ns2: example .: ns1: ns2: example	odkazuje na stránku „příklad“ v oboru názvů ns2. Jmenný prostor ns2 je umístěn pod jmenným prostorem ns1; jmenný prostor ns1 je umístěn pod aktuálním jmenným prostorem.
..ns1: ns2: example ...: ns1: ns2: example	odkazuje na stránku „příklad“ v oboru názvů ns2. Jmenný prostor ns2 je umístěn pod jmenným prostorem ns1; jmenný prostor ns1 je umístěn vedle aktuálního jmenného prostoru (tj. ns1 i aktuální jmenný prostor jsou pod stejným mateřským jmenným prostorem, kdekoli podle kořenového jmenného prostoru může být tento rodič umístěn sám).
.ns1: ns2: .: ns1: ns2:	odkazuje na stránku „start“ ve jmenném prostoru ns2. Jmenný prostor ns2 je umístěn pod jmenným prostorem ns1; jmenný prostor ns1 je umístěn pod aktuálním jmenným prostorem. (Výchozí stránka může být pojmenována něco jiného než „start“ úpravou nastavení konfigurace úvodní stránky .)