Přihlašení na Putty

U systému Windows:

1. Přejděte do části **DSM > Ovládací panel > Terminál a SNMP > Terminál** a zaškrtněte pole **Povolit** službu SSH.

8	Control Panel P – 🗖 🗙
Search	Terminal SNMP
🔁 Regional Options	Use Terminal service to login and manage your system.
💬 Notification	Enable SSH service
🟹 Task Scheduler	Port: 22 Advanced Settings
🍚 Hardware & Power	Note: SSH/Telnet only supports logins from accounts belonging to the administrators group. Please refer to
£ External Devices	Terminal for more details. Note: It is recommended to set a strong password for the login account and enable Auto Block for maximum
📀 Update & Restore	System security.
∧ Applications	
Privileges	
Application Portal	
Q Indexing Service	
Shared Folder Sync	
Terminal & SNMP	Apply Reset

2. Spusťte nástroj PuTTY a připojte se k serveru s IP adresou "192.168.23.60"; název hostitele je "Jettlee".

Real PuTTY Configuration	23
Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY session Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) Port 192.168.23.60 22 Connection type: Rlogin Image: SSH Image: SSH Image: Serial Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Load Save Delete Close window on exit: Image: Only on clean exit
About	Open Cancel

- 3. *přihlaste se jako: admin*: Účet "admin" patří na serveru "192.168.23.60" do skupiny Local Administrators.
- 4. Heslo pro uživatele admin na serveru 192.168.23.60: Zadejte heslo pro uživatele "admin".



5. Zadejte příkaz sudo -i tak, jak vidíte na níže uvedeném snímku obrazovky.

6. Heslo: Znovu zadejte heslo účtu, pomocí kterého jste se přihlásili.



7. Nyní jste přihlášeni s oprávněním uživatele root.

P 192.168.23.60 - PuTTY	\Leftrightarrow	_ 0	x
login as: admin admin@192.168.23.60's password:			^
admin@Jettlee:-\$ sudo -i			
Password:			
			T